

**SUPERCOMP TWENTY  
NED. VERSIE  
GIDS IN ZAKFORMAAT**

Digital Classified Software

**digital**  
software

**SUPERCOMP TWENTY  
NED. VERSIE  
GIDS IN ZAKFORMAAT**

By: Access Techn., Inc.

SUPERCOMP-  
TWENTY<sub>TM</sub>

GIDS IN ZAKFORMAAT

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De Supercomp-Twenty computerprogramma's en deze documentatie zijn waardevolle gepatenteerde privé-eigendom en worden u in volstrekt vertrouwen en geheimhouding overgemaakt. U mag deze handelsgeheimen niet openbaar maken, wederrechtelijk toeëigenen noch commercieel gebruiken.

Supercomp-Twenty is een gedeponeerd merk van Access Technology, Inc.

Access Technology, Inc. heeft een copyright op deze documentatie. Alle rechten voorbehouden © 1982.

Deze waarschuwingen zijn een voorzorgsmaatregel tegen onopzettelijke publicatie; ze zijn geen erkenning dat publicatie plaatsgevonden heeft, noch een impliciete afstand van het geheimhoudingsrecht.

TM  
SUPERCOMP-TWENTY

GIDS IN ZAKFORMAAT

Supercomp-Twenty is een programma waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt voor computergesteunde planning en prognoses in werkbladformaat. Supercomp-Twenty werd ontwikkeld voor gebruikers die geen ervaring met computers - en zelfs typemachine - hebben. Zorg ervoor dat u deze gids bij de hand hebt wanneer u Supercomp-Twenty gebruikt - u vindt er een overzicht van de opdrachten, toetsenreeksen, bewerkingsmogelijkheden en de ingebouwde functies die van Supercomp-Twenty een soepel en veelzijdig softwarepakket voor modelvorming maken.

**Supercomp-Twenty toetsenreeksen**

**OPMERKING:** Op uw terminal kunnen één of meer "functie"-toetsen gebruikt worden in plaats van deze toetsen.

**Teruglooptoets (Return, New Line, Line Feed)**

Zendt de informatie die u typt naar Supercomp-Twenty voor verwerking en opslag.

**Terugspatieertoets**

Brengt u weer in de Waarde-werkstand (vanuit de Opdracht-werkstand of de Helptekst); of annuleert een invoer of opdracht en brengt u terug naar de Waarde-werkstand; of brengt de cursor naar het begin van de bewerkingsregel, wanneer u een regel wijzigt.

**Help**

Brengt de Helptekst op uw scherm waarin u een beschrijving vindt van een aspect van Supercomp-Twenty en waarmee u problemen hebt.

**Spatiebalk**

Berekent het werkblad opnieuw en beeldt de nieuwe waarden in de cellen af.

**Tab**

Beeldt een volgend scherm van de Helptekst af.

**PAGINA**

Verschuift het werkblad één volledig scherm in de richting van de pijltoets die na PAGINA werd ingedrukt.

**GA NAAR(>)**

Met deze toets kunt u de cursor rechtstreeks naar een bepaalde cel overbrengen.

## OPDRACHT(/)

Brengt Supercomp-Twenty in de Opdracht-werkstand.

### Bewerkings- en Verwijsmogelijkheden

Om de inhoud van een cel te wijzigen, brengt u de cursor naar deze cel en gebruikt u de opdracht /E. In de Waarde-werkstand kunt u de tekst altijd wijzigen in de bewerkings-regel.

Om de cursor in de bewerkingsregel te verplaatsen zonder tekens te wissen, gebruikt u de toetsen "pijl naar links" en "pijl naar rechts" (of de overeenstemmende toetsen op uw terminal). Om tekens te wissen gebruikt u de "wistoets" van uw terminal. Om tekens in te voegen, brengt u de cursor met de pijltoetsen naar de plaats waar u nieuwe tekens wilt invoegen en typt u deze tekens. Om naar het begin van de bewerkingsregel terug te keren, drukt u op de PAGINA-toets en de "pijl naar links"-toets. Om naar het eind van een regel over te gaan, drukt u op de PAGINA-toets en de "pijl naar rechts"-toets.

Met de Verwijsfunctie kunt u de coördinaten van een cel in de bewerkingsregel invoeren (voor formules of opdrachten) zonder de celcoördinaten te typen. Om de verwijsfunctie te gebruiken, drukt u op de "pijl naar onder"-toets (of overeenstemmende toets op uw terminal) terwijl de cursor in de bewerkingsregel staat. Dan brengt u de cursor met de pijl-toetsen en de PAGINA-toets naar de cel waarnaar u wilt verwijzen. Om de celcoördinaten in de bewerkingsregel vast te leggen, drukt u op D, \*, C of R.

Met D worden beide dimensies als directe celverwijzing vastgelegd. \* gebruikt zowel de kolom- als de rijdimensie als relatieve verwijzing. C maakt enkel van de kolomdimensie een directe verwijzing. R legt enkel de rijdimensie als directe verwijzing vast.

### Directe en relatieve celverwijzingen

Een directe verwijzing bepaalt enkel de rij- en de kolom-coördinaten zonder asterisken, bijvoorbeeld |1,1|. De formule waarin de directe verwijzing staat, verwijst bij een directe celverwijzing altijd naar dezelfde cel, waar de verwezen cel ook wordt gekopieerd (verplaatst).

Bij een relatieve verwijzing worden de celcoördinaten voorafgegaan door een asterisk, bijvoorbeeld |\*2,\*3| (zowel de kolom als de rij zijn relatief), |\*2,3| (enkel de kolom is relatief). Bij een relatieve verwijzing verandert de coördinaat/coördinaten met een asterisk bij elke verplaatsing van de verwezen cel. Zo ontstaat een vast verband tussen de verwezen cel en de cel met de formule die naar deze cel verwijst.

Opmerking: Wanneer u rijen en/of kolommen wist of invoegt, nummert Supercomp-Twenty, indien nodig, alle coördinaten opnieuw, zowel in directe als relatieve celverwijzingen.

### Cellreeksen

U duidt een reeks van cellen aan voor formules en functies, en als antwoord op sommige opdrachten, met name Kopiëren (/R).

Een celreeks kan op verschillende manieren worden ingevoerd:

|2,4|...|10,15| - Een rechthoekig cellenblok, enkel aangegeven door de cel links bovenaan en de cel rechts onderaan.

|2...10,4...15|- Dezelfde rechthoek als hierboven, aangegeven door de volledige kolom- en rijreeks.

|(1,5,7,9),32| - Een niet-aangrenzende reeks van vier cellen (enkel gebruikt in opdrachten).

|0...3\*3+2,32| - Gebruik van een rekenkundige uitdrukking om een reeks aan te geven. Hetzelfde als |2,32|, |5,32|, |8,32|, |11,32| (enkel gebruikt in opdrachten).

### Formules

Formules bestaan uit rekenkundige uitdrukkingen, celcoördinaten en de ingebouwde Supercomp-Twenty functies. U combineert deze elementen en legt ze in cellen vast. Formules bepalen de berekening van uw werkblad. De uitkomst van een formule kan een getal of een etiket zijn. Elke cel kan een formule bevatten.

U creëert een formule in de bewerkingsregel, waarna u op CR drukt om de formule in de in actieve cel vast te leggen. Opdat een formule correct zou functioneren, moet ze voldoen aan de regels die beschreven zijn onder: "Celverwijzingen en reeksen", "Rekenkundige en logische bewerkingen", "Functies" en "Bewerkings- en verwijsmogelijkheden".

U kunt de onmiddellijke berekeningsfunctie gebruiken om de waarde van de formule onmiddellijk te berekenen, voordat u ze in een cel vastlegt. Het resultaat van de formule verschijnt in de bewerkingsregel. Om de formule onmiddellijk te berekenen, typt u een "!" aan het eind van de formule. Zo kan elke geldige formule op voorhand berekend worden.

---

OPDRACHT	ANTWOORD	FUNCTIE
----------	----------	---------

---

B	Reeks	Wist een reeks van cellen
C	Y	Wist het werkblad
	BS	Keert terug naar de Waarde-werkstand
D	C	Wist de kolom waarin de cursor staat
	R	Wist de rij waarin de cursor staat

---

E		Wijzigt een formule in een cel
---	--	--------------------------------

OPDRACHT	ANTWOORD	FUNCTIE	
F		Bepaalt het formaat	
	CR	Brengt de cel weer in het globale werkbladformaat	
	nF	Vast formaat met n decimale posities	
	nE	Wetenschappelijke notatie met n decimale posities	
	n\$	Voorafgaand dollarteken met n decimale posities	
	n%	Percentnotatie. Vermenigvuldigt de celwaarde met 100 en voegt een % teken toe met n decimale posities	
	B	Staaftgrafiekformaat. Vult een celbereik met een grafisch symbool als de celwaarde > 0 is	
	G	Grafische weergave van n "+" tekens voor positieve getallen, en n "-" tekens voor negatieve getallen, waarbij n = de gehele waarde van de cel	
	C	Stelt de kolombreedte in, enkel voor de kolom waarin de cursor staat	
	L	Vergrendelt de cel waarin de cursor staat, zodat geen gegevensinvoer in deze cel mogelijk is.	
	U	Ontgrendelt de cel waarin de cursor staat, zodat de celinhoud weer gewijzigd kan worden.	
G		Globale opdracht. Stelt zes globale werkbladeigenschappen in:	
	C	n	Stelt de kolombreedte op n tekens in
	F		Stelt het systeemgekozen formaat in op:
		nF	Vast formaat met n decimale posities
		nE	Wetenschappelijke notatie met n decimale posities
		n%	Percentnotatie met n decimale posities
		n\$	Voorafgaand dollarteken met n decimale posities
	O		Berekeningsvolgorde
		N	Natuurlijke berekeningsvolgorde; elke cel wordt in de logische volgorde berekend
		C	Per kolom
		R	Per rij
	R		Herberekeningsmodus
		A	Automatisch (telkens wanneer een cel veranderd wordt)
	M		Manueel (enkel wanneer u op de SPATIE-BALK drukt)
	L		Vergrendelt het volledige werkblad
	U		Ontgrendelt het volledige werkblad

OPDRACHT	ANTWOORD	FUNCTIE
I	C	Voegt een kolom of rij in Voegt een blanco kolom links van de cursor in
	R	Voegt een blanco rij boven de cursor in
M	C n	Verplaatst de kolom of rij waarin de cursor staat Naar kolom n
	R n	Naar rij n
O	D	Stelt de opties in Stelt het scheidingsteken voor gegevensoverdracht in (systeemgekozen scheidingsteken is #)
	P	Stelt de printereigenschappen in (regellengte en systeemgekozen bestand waarin u wilt afdrukken - gewoonlijk de regeldrukker)
	T	Stelt de terminaleigenschappen in (zie de beschikbare terminalcodes)
P	V	Drukt het volledige werkblad af Drukt de celwaarden af, zoals afgebeeld op het werkblad
	F	Drukt de formules in de cellen en de celwaarden regel per regel af
	Bestandsnaam	Voer de bestandsnaam in als u in een bestand wilt afdrukken; druk op CR om op de printer af te drukken
	Y	Voegt het werkblad aan het bestaande bestand toe bij afdruk in een bestand; opent een nieuw bestand als het bestand nog niet bestaat
	N	Wist elk bestand met dezelfde naam, bij afdruk in een bestand. Bij afdruk op een printer moet u het papier tot aan de paginatop doorschuiven voordat u begint af te drukken
	Reeks	Drukt de gegeven celreeks af
R	E	Kopieert cellen Kopieert waarde, formule (indien aanwezig) en formaat
	V	Kopieert enkel waarde en formaat
	F	Kopieert enkel het formaat
	Source range (oorspronkelijke reeks) Target range (reeks waar u naartoe wilt)	Te kopiëren cellen  Waar de cellen gekopieerd moeten worden

OPDRACHT	ANTWOORD	FUNCTIE
S		Opslagopdrachten
	A	Voegt een werkbladenbestand in het werkblad, vanaf de positie waarop de cursor staat
	Bestandsnaam	Naam van het in te voegen werkbladenbestand
	B	Back-up naar het werkblad, in de toestand vóór de laatste opdracht D, I of M
	C	Gebruikt een Supercomp-Twenty opdrachtenbestand als invoer naar Supercomp-Twenty
	D	Wist een bestand van de schijf
	Bestandsnaam	Naam van het te wissen bestand
	E	Haalt een celreeks uit het werkblad en schrijft ze in een bestand
	Over te schrijven reeks	De celreeks die uit het werkblad moet worden overgeschreven
	Bestandsnaam	Naam van het bestand waarin de reeks moet worden geschreven
	I	Voegt een tekstbestand in het werkblad, vanaf de positie waarop de cursor staat
	Bestandsnaam	Naam van het in te voegen bestand
	M	Voert gegevens uit een bestand in, in de gegevensoverdracht-werkstand
	R	Wist het werkblad en leest uit een werkbladenbestand
	Bestandsnaam	Naam van het uit te lezen bestand
	W	Schrijft het volledige werkblad in een bestand
	Bestandsnaam	Naam van het weg te schrijven bestand
	X	Voert gegevens uit het werkblad in een bestand, in de gegevensoverdracht-werkstand
T		Stelt rij- en/of kolomopschriften in. Het schermgedeelte links van en/of boven de cursor wordt "bevroren"
	H	Stelt Horizontale opschriften voor kolommen in
	V	Stelt Verticale opschriften voor rijen in
	B	Stelt zowel verticale als horizontale opschriften in
	N	Wist opschriften
V		Versie-opdracht. Brengt de gebruikte Supercomp-Twenty versie op het scherm

OPDRACHT	ANTWOORD	FUNCTIE
W		Gesplitst venster
	H	Venster wordt horizontaal gesplitst
	V	Venster wordt verticaal gesplitst
	1	Keert terug naar één scherm
-----		
S	Gesynchroniseerd doorrollen van beide vensters	
	U	Niet-gesynchroniseerd doorrollen van beide vensters; elk venster kan afzonderlijk doorgerold worden
-----		
X		Verlaat Supercomp-Twenty
	Y	Voert de verlaat-opdracht uit
	BS	Annuleert de verlaat-opdracht en keert terug naar het werkblad

### REKENKUNDIGE en LOGISCHE OPERATOREN

Operator	Prioriteit	Functie
	7	Machtsverheffing
-	6	Negatie
*	5	Vermenigvuldiging
/	5	Deling
+	4	Optelling
-	4	Aftrekking
< of <LT>	3	Kleiner dan
<= of <LE>	3	Kleiner dan of gelijk aan
> of <GT>	3	Groter dan of gelijk aan
= of <EQ>		gelijk aan
!= of <NE>	3	Groter dan
<NOT>	3	Gelijk aan
<OR>	3	Niet gelijk aan
<AND>	2	Logische NIET
	1	Logische inclusieve OF
	1	Logische EN

Als een uitdrukking uit meer dan één operator bestaat, wordt de operator met de hoogste prioriteit het eerst berekend. Door gebruik van haakjes kan de berekeningsprioriteit gewijzigd worden. Dan wordt de uitdrukking tussen haakjes het eerst berekend.

Als het resultaat van een logische bewerking waar is, is de waarde van de uitdrukking 1.0. Als het resultaat onwaar is, is de waarde gelijk aan 0.0.

Bij de uitvoering van logische bewerkingen wordt 0.0 als ONWAAR beschouwd en niet-nul resultaat als WAAR.

### FUNCTIES

Functies worden algemeen gebruikt in formules of waarden. Ze zijn door namen aangeduid. De invoer van de functienaam in een cel heeft hetzelfde resultaat als de invoer van de overeenstemmende formule of waarde, en de cel neemt de waarde van de functie aan als Supercomp-Twenty het werkblad berekent.

Voor de opname van een functie in een formule gelden volgende regels:

- o Voor functies die een constante opleveren, volstaat het de naam te typen.
- o Voor functies die formules of logische instructies zijn, is nadere informatie of het zogenaamde argument vereist.
- o Argumenten kunnen UITDRUKKINGEN of LIJSTEN zijn, en kunnen bijeengebracht worden in ARGUMENTENLIJSTEN. UITDRUKKINGEN, met U aangegeven in onderstaande beschrijving, kunnen bestaan uit:
  - o Een getal
  - o Een directe of relatieve celverwijzing
  - o Een rekenkundige of logische uitdrukking, bijvoorbeeld  $|3,56|*100$
- o Reeksen zijn geldige uitdrukkingen voor zover het resultaat van de functie een reeks in een formule kan zijn. ARGUMENTENLIJSTEN kunnen UITDRUKKINGEN of CELREEKSEN bevatten.

Voor sommige functies wordt een type-argument gebruikt om de functie nader te bepalen. Het type is een argument bestaande uit twee letters tussen aanhalingstekens.

Sommige functies (IF, SEL en LOOKUP) kunnen een etiket opleveren als een van de cellen in de argumentenlijst een etiket bevat en geselecteerd wordt. De overige functies hebben numerieke waarden als resultaat.

**ABS(E)** Levert de ABSolute waarde van E.

**BLANK(lijst)** Gaat na of een of meer cellen blanco zijn.

**COL** De waarde van COL is het kolomnummer van de cel waarin de functie staat.

**COUNT(argumentenlijst)** Deze functie telt (COUNT) het aantal argumenten in de lijst en beeldt het getal af.

**DATE(E)** Zet een getal in een datum om. Deze datum wordt in het dd-mmm-jj formaat afgebeeld, b.v. 1-MAR-1981.

**DAYS(etiket)** Omgekeerde van de DATUM-functie. Bijvoorbeeld, de invoer van 31-DEC-01 als etiket levert "356" op.

**DEPR(TYPE,E<sub>1</sub>,E<sub>2</sub>)** Bereken vier afschrijvingsfuncties (depreciation). Het type is een etiket. De geldige afschrijvingstypes zijn STRAIGHT-LINE (lineair), SUM-OF-DIGITS (coëfficiëntenmethode), DOUBLE-DECLINING (dubbele-daling) en CROSS-OVER (gekruist) - d.i. ST, SU, DO en CR. E<sub>1</sub> is de afschrijvingsduur. E<sub>2</sub> is de levensduur van het af te schrijven voorwerp in perioden. De waarde van de functie is het deel dat afgeschreven wordt tijdens periode E<sub>1</sub>.

**ERR** Wordt afgebeeld wanneer de berekening van een cel een fout (ERROR) oplevert.

**ERR(lijst)** Telt het aantal cellen die de waarde ERR bevatten.

**EXP(E)** Bereken de waarde van  $e^n$ .

**FV(E,reeks)** Bereken de toekomstige waarde (Future Value) van een cash flow. E is de rentevoet (geen percentage) die voor de berekening moet worden gebruikt. De reeks is een opeenvolging van in de tijd gespreide cash flow waarden.

**IF(E,E<sub>1</sub>,E<sub>2</sub>)** Selecteert E<sub>1</sub> als de waarde van E WAAR is (of elke waarde niet gelijk aan nul) en selecteert E<sub>2</sub> als de waarde van E ONWAAR (of nul) is. Als E<sub>1</sub> en E<sub>2</sub> mag elke geldige formule, behalve een etiket worden gebruikt.

**INT(E)** Levert het gehele (INTEger) deel van n op.

**IRR(E,reeks)** Bereken de interne rendabiliteit (Internal Rate of Return) van de cash flow. Het eerste argument is de waarde van de investering. De reeks zou de periodieke cash flows moeten bevatten.

**LABEL(reeks)** Telt het aantal cellen waarin etiketten (LABELS) staan.

**LN(E)** Berekent de Natuurlijke Logaritme van n tot het grondtal e.

**LOG(E)** Berekent de Logaritme van n tot het grondtal 10.

**LOOKUP(E,reeks)** Overloopt de waarden van de cellen in de reeks (een rij- of een kolomsegment) tot het volgende element groter is dan de waarde van n. Bij rijsegmenten levert deze functie de waarde onder deze cel op; bij kolomsegmenten bekomt men de waarde rechts van de cel.

LSQ(TYPE,reeks<sub>1</sub>,reeks<sub>2</sub>) Maakt een lineaire analyse van de kleinste kwadraten (Least Squares) van de gegevens. TYPE is een constante in de vorm van een etiket tussen aanhalingstekens. Geldige waarden voor TYPE zijn SLOPE (richting), INTERCEPT (snijpunt Y-as) en CORRELATIE (SL, IN en CO).

MAX(lijst) Levert de MAXimumwaarde uit de lijst.

MIN(lijst) Levert de MINimumwaarde uit de lijst.

MOD(E<sub>1</sub>,E<sub>2</sub>) De Restfunctie. Berekent  $m \text{ MOD } n$  ( $m - n * \text{INT}(m/n)$ ).

MONTH(E) Levert een etiket op: de overeenstemmende maand verkort tot drie letters (1=JAN, 12=DEC).

NA Plaatst de speciale waarde NA in een cel wanneer informatie niet beschikbaar (Not Available) is.

NA(lijst) Telt het aantal cellen waarin de waarde NA staat.

PI Voert de waarde 3,1415926535589793 in.

PV(E,reeks) Levert de huidige waarde (Present Value) van de cash-flow in de reeks, verminderd met de rentevoet E.

ROW Geeft het rijnummer van de cel waarin de formule staat.

SEL(E,E<sub>0</sub>,E<sub>1</sub>,...,E<sub>n</sub>) Een speciale vorm van de SEL-functie. Sorteert de reeks<sup>n</sup> in stijgende volgorde voordat de selectie wordt uitgevoerd. Deze functie kan gebruikt worden om het tweede (of derde, of vierde, enz.) kleinste element in een lijst te vinden. Merk op dat SORT(1,list) het tweede kleinste element oplevert.

SQRT(E) Berekent de vierkantswortel (SQuart Root) van n.

STD(lijst) De waarden uit de argumentenlijst worden gebruikt om de standaardafwijking (STandard Deviation) te berekenen.

SUM(lijst) Berekent de SOM van alle elementen in de lijst.

#### TRIGONOMETRISCHE FUNCTIES

De argumenten zijn in radialen uitgedrukt voor de directe functies, en de resultaten zijn in radialen uitgedrukt voor de boogfunctie.

SIN(E), COS(E), TAN(E), ASIN(E), ACOS(E), ATAN(E), ATAN2(E<sub>1</sub>,E<sub>2</sub>)

#### OPDRACHTENBESTANDEN

Opdrachtenbestanden worden voorbereid door de aanmaak van een werkblad dat enkel etiketten bevat. Gebruik de opdracht PV voor de afdruk van de opdrachten, om ze later uit te voeren met de opdracht SC. Sla het werkblad met de opdracht SW op voor latere opmaak. Hierbij worden spaties, regelsprongen en andere regelbegrenzers genegeerd. Daarom moet u onderstaande speciale tekenreeksen gebruiken.

## SPECIALE TEKENS VOOR OPDRACHTENBESTANDEN

Interpretatie bij de invoer	Tekensreeks
CR of NIEUWE REGEL	# /
↑ (pijl naar boven)	# U
↓ (pijl naar onder)	# D
→ (pijl naar rechts)	# R
← (pijl naar links)	# L
PAGINA ↑	# PU
PAGINA ↓	# PD
PAGINA →	# PR
PAGINA ←	# PL
Ga verder op het toetsenbord	# ?
BS (terugspatieertoets)	# B
WISTOETS	# E
SPATIEBALK	~

### HET SUPERCOMP-TWENTY SCHERM

**Waarde of formule in de actieve cel** Beeldt de waarde of de formule in de actieve cel af. Wordt er een fout begaan, verschijnt op deze regel een foutboodschap.

**Formaat van de actieve cel** "2F" betekent vaste notatie met 2 decimale posities, b.v. "15,25".

**Indicator van de actieve cel** Geeft de coördinaten van de cel waarin de cursor staat.

**Etiket** De in een cel getypte tekst. Op de bewerkingsregel kunt u tekst van numerieke waarden of formules onderscheiden door gebruik van speciale indicatoren: ', " of .

**Rijnummer** Elke Supercomp-Twenty rij wordt met een nummer aangeduid. (De rijen worden automatisch opnieuw genummerd na wis-, invoeg- of verplaatsingsbewerkingen).

**Cel** Een losstaande eenheid op het werkblad, op het snijpunt van een rij en een kolom. Een cel kan een waarde, een etiket en/of een formule bevatten.

**Cursor** Het verlichte rechthoekje op het scherm dat de actieve cel aanduidt of de plaats aangeeft waar het volgende ingetoetste gegevensteken zal verschijnen.

**Geheugenruimte (in bytes)** Geeft aan hoeveel geheugenruimte nog vrij is.

**Indicator vergrendelingsstatus** Geeft aan of de in actieve cel al dan niet vergrendeld is.

**Berekeningsmodus** Geeft aan wanneer Supercomp-Twenty het werkblad opnieuw zal berekenen : telkens wanneer u een cel verandert (A), of enkel wanneer u op de spatiebalk drukt (M).

**Berekeningsvolgorde** Geeft aan hoe het werkblad opnieuw zal worden berekent, d.w.z. in de natuurlijke berekeningsvolgorde (N), per rij (R) of per kolom (C).

**Kolomnummer** Elke Supercomp-Twenty kolom is door een nummer aangeduid (het nummer verschijnt uiterst rechts in de kolom). De kolommen worden automatisch opnieuw genummerd bij het wis-, invoeg- of verplaatsingsbewerkingen.

**Koptekst** Twee informatieregels bovenaan uw scherm.

**Celtype** Geeft aan wat er in de cel staat d.i. L(Label=etiket), F(formule), N(Number=getal).

## HET SCHERM

- CURRENT CELL INDICATOR : Indicator van de actieve cel
- FORMAT OF CURRENT CELL : Formaat van de actieve cel
- CELL TYPE : Celtype
- VALUE OF FORMULA IN CURRENT CELL : Waarde of formule in de actieve cel
- THE HEADER : De koptekst
- CALCULATION ORDER : Berekeningsvolgorde
- CALCULATION MODE : Berekeningsmodus
- CELL LOCK/UNLOCK INDICATOR : Indicator vergrendelingsstatus
- MEMORY SPACE (BYTES) : Geheugenruimte (bytes)
- ROW NUMBER : Rijnummer
- LABEL : Etiket
- COLUMN NUMBER : Kolomnummer
- CELL : Cel
- CURSOR : Cursor

